


Criação de ODBC

Sybase 12


Para criação e/ou configuração do ODBC.

- **Windows Versão 64bits**


1. O usuário deve abrir o Windows explorer e ir na pasta C:\Program Files (x86)\SQL Anywhere 12\BIN32 ou C:\Program Files\SQL Anywhere 12\Bin32 e localizar o arquivo dbisql.exe. Será aberta a tela abaixo.




2. O usuário deve clicar conforme figura abaixo.




3. Ao clicar nesta opção será aberta a tela abaixo.



4. O usuário deve clicar na aba SYSTEM DSN ou Fontes de Dados de Sistema.
5. Na aba SYSTEM DSN ou Fontes de Dados de sistema, clicar em ADD ou adicionar.




6. Deve ser selecionado o driver Sybase Sql Anywhere 12 e clique em Finish ou concluir.




Somente será mostrado o driver Sql Anywhere 12, se já estiver instalado o cliente do Banco de Dados Sql Anywhere 12.

7 Preencher a tela conforme figuras abaixo.




O campo Data Source Name deve ser preenchido preferencialmente com o nome da empresa.

8 Após preencher o campo DSN, clicar na aba Login, conforme figura abaixo.



- Não esquecer de alterar a opção de Action – conforme sinalizado na figura acima.
- O campo User ID = BYTEC
- O campo Password = BYTEC
- Não esquecer de alterar a opção de Action – conforme sinalizado na figura acima.
- O campo Server Name deve ser preenchido preferencialmente com o do Banco de Dados da empresa.

Obs. Caso queira testar a conexão, clicar na Aba "ODBC" e clicar em Testar



The image shows a portion of an ODBC configuration dialog box. It features a section titled "Describe Cursor Behavior" with three radio button options: "Never", "If required" (which is selected), and "Always". Below this section, there is a "Test Connection" button. A red arrow points from the left towards the "Test Connection" button.

Os nomes utilizados aqui são somente de exemplo.